


INSTALLATIONSANLEITUNG

STEIGER KALKULATION ELEKTRONISCHES BUCH 2022

1. VARIANTE EINPLATZVERSION

Bei einer Einplatz-Installation werden die Daten und das Programm auf dem lokalen PC gespeichert.

Lassen Sie die vorgeschlagenen Angaben bei „Ziel-Ordner“ und „Komponenten“ so bestehen, wie vom Installationsprogramm vorgeschlagen. Klicken Sie einfach auf „Weiter“.




Einplatzversionen können mit den Lizenzschlüsseln „Einplatz“ und „Firma“ betrieben werden.


2. VARIANTE NETZWERKVERSION

Wenn Sie das elektronische Buch in einer Netzwerkumgebung betreiben, können Sie dieses als Netzwerkversion installieren. Zum Beispiel haben Sie in Ihrem Betrieb 6 Arbeitsplätze, an welchen Sie bei Bedarf auf das elektronische Buch zugreifen wollen. Sie sind aber sicher, dass nie mehr als 3 Benutzer gleichzeitig mit dem elektronischen Buch arbeiten. In diesem Fall installieren Sie das elektronische Buch am 1. PC als „Netzwerkversion“. Anschliessend führen Sie das „SetupSteiger22-Client“ an allen 6 PCs aus. Bestellen Sie einen „**Netzwerkschlüssel für 3 Benutzer**“. Jetzt kann an **allen 6 PCs** das elektronische Buch verwendet werden, aber immer nur von **3 PCs** aus **gleichzeitig**.

Ändern Sie in diesem Fall die Angaben bei „**Ziel-Ordner**“ und „**Komponenten**“ entsprechend.



2.1. ZUSÄTZLICH AN JEDEM CLIENT:



Netzwerkversionen können mit den Lizenzschlüsseln „Netzwerk“ und „Firma“ betrieben werden.

Die Installation der „**Client-Software**“ kann auch automatisiert werden.

Der Befehl dazu lautet „**SetupSteiger22-Client.exe /VERYSILENT**“.

Damit die Ordnerangaben für die Steiger-Daten richtig eingetragen werden, muss das Client-Setup direkt aus dem Steiger-Daten-Verzeichnis aufgerufen werden. Am besten erstellen Sie dazu eine BAT-Datei.